

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов реагентов

Рабочие растворы	Приготовление (на 1 планшет)	Хранение
Разводящий и промывающий раствор (№1)	50 мл фосфатно-солевого буферного раствора концентрированного с твином довести до 500 мл водой очищенной (рН 7,2–7,4)	При температуре (8 ± 1) °С в течение суток
Раствор конъюгата (№2)	0,1 мл мышинных моноклональных антител к IgE человека концентрированных, меченных пероксидазой, довести до необходимой концентрации рабочим раствором № 1	Готовить непосредственно перед применением
• Раствор А (без разведения)	Растворы референс-сыворотки Референс-сыворотка с уровнем специфических IgE-антител 4 класса	При температуре (5 ± 1) °С в течение суток
• Раствор В (1:5)	К 0,1 мл раствора А добавляют 0,4 мл отрицательного контроля	-«-
• Раствор С (1:25)	К 0,05 мл раствора А добавляют 0,95 мл отрицательного контроля	-«-
• Раствор D (1:50)	К 0,05 мл раствора В добавляют 0,450 мл отрицательного контроля	-«-

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОДЛИННОСТИ ПРЕПАРАТОВ АЛЛЕРГЕНОВ

Подготовка аллергенов к сорбции. Испытуемый препарат и референс-аллерген амброзии с помощью буферного раствора для сорбции разводят до концентрации белкового азота, равной 1000 ± 250 PNU/мл.

Сорбция препаратов. Референс-аллерген в объеме 100 мкл вносят в первые два вертикальных ряда планшета. Во все лунки с 3 по 12 вертикальных рядов (стрипов) вносят растворы тестируемых аллергенов (или